

Configurar mi cuenta de correo en un Smartphone Samsung.

Se toma como ejemplo Samsung Galaxy S4

En tu Galaxy S4 pulsa el icono de “Aplicaciones”.



Ahora, pulsa sobre la app “Correo”.



Indica la dirección de correo electrónico que deseas configurar en el primer casillero y su contraseña en el segundo.



Configurar correo

Puede configurar cuentas de correo fácilmente.

jc@groupwm.co

Contraseña

Mostrar contraseña

Config. manual Siguiente

Pulsa el botón **“Siguiente”**.

La aplicación te consultará sobre el tipo de cuenta que vas a configurar. Pulsa **“Cuenta POP3”**.



¿Qué tipo de cuenta?

Cuenta POP3

Cuenta IMAP

Microsoft Exchange ActiveSync

En la nueva página, completa el casillero “Nombre de usuario” ingresando la cuenta de correo que estás configurando (ej.: `tucuenta@tudominio.com`).



A screenshot of a mobile application interface titled "Configuración del servidor entr.". The form contains several input fields: "Dirección de correo" with the value "jc@groupwm.com", "Nombre de usuario" (highlighted with a red arrow), "Contraseña" with masked characters "*****", "Servidor POP3" (empty), "Tipo de seguridad" with a dropdown menu set to "Ninguno", and "Puerto" with the value "110".

En el casillero “Servidor POP3” deberás ingresar el dato con la forma **mail.tudominio** (ej: `mail.misitio.com`).



A screenshot of the same mobile application interface. In this view, the "Nombre de usuario" field is filled with "jc@groupwm.com". A red arrow points to the "Servidor POP3" field, which is currently empty.

En “Tipo de seguridad” selecciona “Ninguno”.

Dirección de correo
jc@groupwm.com

Nombre de usuario
jc@groupwm.com

Contraseña

Servidor POP3
[Empty field]

Tipo de seguridad
Ninguno

Puerto
110

A red arrow points to the 'Tipo de seguridad' dropdown menu.

En "Puerto" indica "110".

Por último, en "Eliminar correo electrónico del servidor" deberás indicar si deseas eliminar los correos del servidor al bajarlos a tu móvil o si prefieres mantener copia en el servidor de correo.

Dependiendo de tus necesidades, pulsa "Nunca" o "Al eliminarlo del buzón de entrada".

Nombre de usuario
jc@groupwm.com

Contraseña

Servidor POP3
[Empty field]

Tipo de seguridad
Ninguno

Puerto
Nunca
Al eliminarlo del Buzón de entrada
Nunca

A red arrow points to the 'Al eliminarlo del Buzón de entrada' option in the dropdown menu.

Pulsa el botón "Siguiente".

Ahora vamos a configurar el correo saliente. En el campo bajo “Servidor SMTP” debes indicar el nombre del servidor igual que en el paso anterior, con la forma **mail.tudominio** (ej: mail.misitio.com).



Configuración del servidor saliente.

Servidor SMTP

Tipo de seguridad
Ninguno

Puerto
587

Solicitar inicio de sesión

Nombre de usuario
jc@groupwm.com

Contraseña

Siguiente

En “Tipo de seguridad”, nuevamente indica “**Ninguno**”.



Configuración del servidor saliente.

Servidor SMTP

Tipo de seguridad
Ninguno

Puerto
587

Solicitar inicio de sesión

Nombre de usuario
jc@groupwm.com

Contraseña

Siguiente

Ahora vamos a indicar el puerto de salida. En el casillero “Puerto” introduce “**25**” o “**587**”, y tilda la opción “**Solicitar inicio de sesión**”.



Pulsa **“Siguiete”**.

Ahora debes seleccionar los ajustes para la descarga de nuevos correos electrónicos. En **“Sincronizar planificación”** elige del desplegable **“Nunca”** o el **intervalo de tiempo deseado**.

De la misma manera, en **“Planificación del horario punta”** elige del desplegable **“Nunca”** o el **intervalo de tiempo** que desees.

*También tienes la opción de activar o desactivar la sincronización de correo electrónico. Tilda **“Sincronizar correo electrónico”** para activar o no esta funcionalidad.*

Tu Galaxy S4 puede avisarte cuando recibes nuevos correos. Tilda **“Notificarme”** para activar o desactivar esta función.

Presiona **“Siguiete”**.

Por último, en la nueva pantalla indica el nombre con el que vas a identificar la cuenta e introduce la cuenta de correo que estás configurando en el segundo casillero.



Pulsa **“Realizado”** para dar por finalizada la configuración.



Ahora, espera unos segundos mientras el teléfono descarga tus nuevos correos electrónicos.

Luego, vuelve a la pantalla de inicio. ¡Listo! Tu cuenta de correo ya se encuentra configurada en tu Galaxy S4.